

## Anleggsmidler [FixedAssets]

Brukes for å importere anleggsmidler. Merk at anleggsmiddelgruppene må være opprettet før filen importeres.

Beskrivelse	Format	Kommentar	Påkrevd
<b>AssetCode</b>	Tekst	Kode på anleggsmiddelet	Ja
<b>AssetName</b>	Tekst	Navn på anleggsmiddelet	Ja
<b>AssetTypeName</b>	Tekst	Navn på anleggsmiddelgruppe. Disse må opprettes manuelt før import av	Ja
<b>PurchaseDate</b>	DDMMYYYY	Dato for kjøp av anleggsmiddelet	Ja
<b>PurchasePrice</b>	Desimaltall	Anskaffelseskost for anleggsmiddelet	Ja
<b>DepreciationMethod</b>	Spesifisert under tabell	Avskrivningsmetode. Default er ingen avskrivning.	
<b>Rate</b>	Desimaltall	Prosent avskrivning ved saldoavskrivning.	
<b>EconomicLife</b>	Numerisk	Levetid for anleggsmiddelet i antall måneder.	
<b>Deprecation0101</b>	Desimaltall	Hvor mye som er avskrevet per 1.1 inneværende år.	
<b>YTDDepreciation</b>	Desimaltall	Hvor mye som er avskrevet fra 1.1 inneværende år til dato for siste avskrivning.	
<b>LastDepreciation</b>	DDMMYYYY	Dato for siste avskrivning	
<b>DepartmentCode</b>	Tekst	Avdelingskode for anleggsmiddelet	
<b>ProjectCode</b>	Tekst	Prosjektkode for anleggsmiddelet	
<b>LocationCode</b>	Tekst	Lokasjonskode for anleggsmiddelet	
<b>SerialNumber</b>	Tekst	Serienummer	

## Avskrivningsmetoder

Metode	Forklaring
<b>None</b>	Ingen avskrivning
<b>StraightLine</b>	Lineær
<b>DecliningBalance</b>	Saldoavskrivning